

Allmänna råd

Innan fällning – Uppskatta gräns mot massaved/energived för maximalt utnyttjande av de olika timmerlängderna.

Vid fällning – Se till att fäll- och kapsprickor inte uppstår. OBS vrakrisk!

Kapning – Prioritera 4,85 m längder (sorteras i separat vält vid avlägg). Övermål 5-20 cm.

Skotning – 4,85 m längder sorteras separat.

Tillredning

Undvik fäll- och kapsprickor samt kraftiga rotveck!



Kvista ordentligt för att undvika vrak



Fällkam max 5 cm



Rotben avjämnas. Max 5 cm jämfört med 20 cm in på stocken. Vid djupa rotveck/rotben gör ett kvalitetshöjande kap.

Godkänd stock

Längd: 3,25 m och 4,85 m (övermål 5 - 20 cm)

Diameter: minst 16 cm i topp (max 60 cm)

Kvist



Frisk kvist: Max diameter för enskild kvist = 60 mm, obegränsat antal.

Torr kvist: Max diameter för enskild kvist = 40 mm, obegränsat antal.

Rötkvist: Max diameter för enskild kvist = 40 mm, obegränsat antal.



Fast rödkärna
max 50 % av diam.
Lösröta ej tillåten!

Krök i flera led



Max 3 cm båghöjd/ 1,5 m stocklängd. Endast 1 långböj inom varje 1,5 m (tvärkrök ej tillåten)



Ändkrök/ tvärkrök. Gör ett kval.höjande kap.



Frisk kvist



Torr kvist



Rötkvist